

### Hinweise zur Einrichtung einer Chipkarte und zum Anlegen von Konten

#### Voraussetzungen

Sie haben Profi cash installiert und die erste Einrichtung bereits durchgeführt.

Ihnen liegt Ihre VR-NetWorldCard und die dazu gehörende PIN vor.

Sie haben einen Chipkartenleser mit Ihrem PC verbunden und die notwendigen Treiber installiert.

#### Legitimationsmedium VR-NetWorldCard einrichten

1. Melden Sie sich als „master“ oder bereits angelegter Nutzer in Profi cash 11 an.
2. Öffnen Sie im Menü „Stammdaten“ die „HBCI-Verwaltung“. Zusätzlich zum entsprechenden Fenster öffnet sich das „Profi cash Hilfesystem“ mit dem HBCI-Leitfaden. Diesen können Sie durchlesen, für die weitere Einrichtung des VR-NetKey ist er jedoch nicht notwendig.
3. Prüfen Sie im unteren Bereich des Fensters „HBCI-Verwaltung“, ob Ihr Chipkartenleser bereits eingestellt ist. Probieren Sie gegebenenfalls, die Einstellung auf „PC/SC“ umzustellen. Wählen Sie Ihren Chipkartenleser mit „OK“ aus und sichern die Einstellungen mit Klick auf "Speichern".
4. Klicken Sie nun auf Chipkartendaten lesen. Sie werden aufgefordert, am Chipkartenleser die PIN Ihrer Chipkarte einzugeben.
5. Nach einer kurzen Datenübertragung sehen Sie in einem neuen Fenster die Daten der Chipkarte und können dort das HBCI-Kürzel vergeben. Speichern Sie die Eingabe.
6. Zurück im Fenster „HBCI-Verwaltung“, klicken Sie bitte auf „Benutzerdaten aktualisieren“. Sie müssen erneut Ihre PIN zur Chipkarte eingeben.
7. Nach einer weiteren Datenübertragung wird Ihnen das Secoder-Verfahren angeboten. Klicken Sie auf "Secoder-Verfahren freischalten", um dieses zusätzliche Sicherungsverfahren nutzen zu können. Unterstützt Ihr Chipkartenleser das Secoder-Verfahren nicht (weil er zum Beispiel kein Display hat), entfällt die Anzeige dieses Fensters.

#### Secoder-Verfahren

Hierbei handelt es sich um ein Sicherheitsverfahren, bei dem die Auftragsdaten vor der Übertragung nochmal im Display des Chipkartenlesers angezeigt werden. So können Sie sicher sein, dass nur die Daten übertragen werden, die Sie mit Hilfe der Chipkarte unterschreiben.

8. Jetzt werden alle Konten angezeigt, auf die Sie mit Ihrer VR-NetWorldCard Zugriff haben. Sie können mit Klick auf „Anlegen“ alle Konten übernehmen oder aber nur die Konten markieren, mit denen Sie in Profi cash arbeiten möchten.
9. Sie befinden sich nun wieder im Fenster „HBCI-Verwaltung“. Die Einstellungen sollten in etwa wie auf dem folgenden Bild aussehen:

10. Schließen Sie das Fenster mit Klick auf „Speichern“ und dann auf „Beenden“.

11. Das noch offene Protokollfenster zur Datenübertragung können Sie schließen.

Falls bei einer Datenübertragung Fehler auftreten, sind diese im Protokoll rot markiert. Im Allgemeinen sind die Fehlertexte selbsterklärend. Andernfalls können Sie sich mit diesem Fehler an unseren Support wenden. Die Kollegen prüfen dann mit Ihnen zusammen, was der Fehler bedeutet und wie er behoben werden kann.

12. Prüfen Sie nun, ob im Menüpunkt „Stammdaten / Konten Auftraggeber“ im unteren Bereich Ihren Konten das HBCI-Kürzel korrekt zugeordnet wurde. Wenn nicht, wählen Sie Ihr gerade angelegtes HBCI-Kürzel aus und bestätigen Sie die Nachfrage, ob es bei allen Konten zur Bankleitzahl 10090000 hinterlegt werden soll.

13. Im oberen Bereich des Fensters können Sie noch das eingetragene Konto-Kürzel durch einen aussagekräftigeren Namen ersetzen. Beenden Sie Ihre Eingaben jeweils mit Klick auf „Speichern“. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, schließen Sie das Fenster mit Klick auf „Beenden“.

14. Sie können jetzt testen, ob alles korrekt funktioniert, indem Sie die Kontoumsätze für Ihre Konten abrufen. Wählen Sie dafür im Menü „Tagesgeschäft“ den Punkt „Datenübertragung“ aus. Für jedes angelegte Konto sehen Sie hier einen Umsatz- bzw. Saldenabruf. Klicken Sie auf „Senden“ und geben Sie nach Aufforderung Ihre PIN am Chipkartenleser ein.

15. Sofern sich kein Protokollfenster mit einem Fehler öffnet, war die Datenübertragung erfolgreich und Sie können das Fenster „Datenübertragung“ mit „Beenden“ schließen. Im Menü „Tagesgeschäft“ oder über die entsprechenden Symbole können Sie nun Ihre Kontoumsätze ansehen.

### Weitere Anleitungen

- Einrichtung eines VR-NetKey
- Erfassung des Lizenzschlüssels

### Wir unterstützen Sie gern telefonisch!

Unter der Rufnummer 030 3063-3322 erhalten Sie Montag-Freitag zwischen 8 und 18 Uhr telefonische Unterstützung.